

Bramka SMS:

- *Obsługiwanych ponad 600 sieci w ponad 200 krajach Świata*
- *SMSy z własnym polem nadawcy*
- *Raporty doręczeń*
- *Obsługa długich wiadomości SMS*

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS

Wersja 1.0 [6 maja 2008]

SPIS TREŚCI:

1. Historia zmian w dokumentacji.....	3
2. Wprowadzenie.....	3
2.1. Krok 1 – Rejestracja konta w GSMService.pl.....	3
2.2. Krok 2 – Dowiązanie adresów e-mail.....	3
3. Wysyłanie wiadomości SMS z poziomu programu pocztowego	4
3.1. I sposób – stały adres e-mail	4
3.2. II sposób – dynamiczne adresy e-mail	5
4. Definiowanie zawartości Pola Nadawcy.....	6
5. Dodatkowe informacje i kontakt.....	6

1. Historia zmian w dokumentacji.

Wersja	Data	Wprowadzone zmiany
1.0	06.05.2008	Pierwsza wersja instrukcji korzystania z usługi email2sms

2. Wprowadzenie

Dokument ten powstał, aby przedstawić Państwu możliwości wysyłania wiadomości SMS w sposób identyczny jak wiadomości e-mail, korzystając z dowolnego programu do obsługi poczty. Obecnie na platformie GSMService.pl istnieje kilka różnych możliwości wysyłania wiadomości SMS:

- Bezpośrednio ze strony <http://bramka.gsmervice.pl>
- Za pomocą programu SzybkiSMS [<http://www.szybkisms.pl>]
- Za pośrednictwem interfejsu HTTP API
- Korzystając z usługi email2sms

W niniejszym dokumencie przedstawiono, w jaki sposób korzystać z usługi **email2sms**. Posiadając w programie do obsługi poczty e-mail gotową książkę adresową istnieje możliwość szybkiego wysłania wiadomości SMS. Obecnie wykorzystując tę usługę można wysłać jedynie tradycyjne wiadomości **SMS**. W przygotowaniu znajduje się opcja email2fax umożliwiająca wysyłanie faksów.

Wysłanie wiadomości SMS wykorzystując usługę email2sms polega na wysłaniu wiadomości na adres **e-mail** Bramki SMS.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z usługi. Pozwoli to uniknąć wielu problemów.

Aby skorzystać z usługi **email2sms** konieczne jest posiadanie konta w serwisie **GSMService.pl** i dowiązanie do niego dowolnej liczby adresów e-mail, z których wysyłane będą wiadomości SMS (zwanymi w dalszej części tej dokumentacji *dowiązanymi adresami e-mail*).

Poniżej prezentujemy rok po kroku jak dowiązać adresy e-mail.

2.1. Krok 1 – Rejestracja konta w GSMService.pl

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w GSMService.pl należy je założyć. W przeciwnym wypadku przejdź do kroku 2. Aby zarejestrować nowe konto w GSMService.pl należy:

- Wejść na stronę <http://bramka.gsmervice.pl/register.php>,
- Wypełnić formularz rejestracyjny.

Po pomyślnej rejestracji zostaniesz automatycznie zalogowany i poproszony o akceptację Regulaminu Bramki SMS. Będziesz mógł również wówczas wprowadzić dane do **Faktur VAT**, jeżeli chcesz je otrzymywać po każdym zasileniu konta. Po akceptacji Regulaminu konto zostanie utworzone.

2.2. Krok 2 – Dowiązanie adresów e-mail

Dowiązanie adresu e-mail umożliwia identyfikację konta, z którego mają być wysyłane wiadomości SMS. Ponadto zwiększa bezpieczeństwo, gdyż wiadomości SMS będą mogły być wysyłane jedynie z dowiązanych adresów e-mail. Aby dowiązać adres e-mail, po zalogowaniu się na <http://bramka.gsmervice.pl> należy:

- Wybrać z lewego MENU, z sekcji „EMAIL2SMS” opcję „**Dowiązania e-mail**”,
- Wypełnić formularz podając adres e-mail, z którego chcemy wysłać wiadomości SMS, hasło

(posłuży ono do autoryzacji użytkownika, dlatego też prosimy o staranne dobranie i bezpieczne przechowywanie hasła, aby nikt niepowołany nie uzyskał dostępu do usługi email2sms).

▼ **Dowiązanie nowego adresu e-mail do email2sms**

E-mail:

Hasło:

Powtórz hasło:

Pole nadawcy: [zdefiniuj nowe]

Chcę otrzymywać raport na e-mail po wysłaniu każdego SMSa

W formularzu zdecydować można również czy po wysłaniu wiadomości SMS mają być wysyłane na e-mail zwrotne **raporty** ze statusem wiadomości oraz określić możemy, które ze zdefiniowanych **pól nadawcy** wykorzystywane będzie podczas wysyłania wiadomości SMS z danego adresu e-mail. Opis, w jaki sposób zdefiniować pola nadawcy znajduje się w rozdziale 4.

Po pomyślnym wysłaniu formularza adres e-mail z wybranymi parametrami zostanie dołączony do Państwa konta.

UWAGA! Obecnie pierwszy adres e-mail do danego konta dołączany jest bezpłatnie. Za każdy kolejny dołączany e-mail pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 3 zł brutto.

Posiadając dołączony adres e-mail można już korzystać z usługi email2sms. Aby wysłać wiadomości SMS, konieczne jest jeszcze zasilenie konta wybranym pakietem punktów. Zestawienie dostępnych pakietów znaleźć można na stronie <http://bramka.gsm-service.pl/pricing.php>.

W celu zasilenia konta, będąc zalogowanym do Bramki SMS, należy wybrać opcję „**Doładuj konto**” z lewego MENU, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami.

3. Wysyłanie wiadomości SMS z poziomu programu pocztowego


Wysyłanie wiadomości SMS polega na wysłaniu na adres e-mail Bramki SMS odpowiednio przygotowanej wiadomości e-mail.

Udostępniamy 2 warianty wysyłania wiadomości: ze stałymi i dynamicznymi adresami e-mail Bramki SMS.

3.1. I sposób – stały adres e-mail

Z dołączonego adresu e-mail należy wysłać wiadomość na adres sms@gate.gsm-service.pl w tytule wiadomości podając **numer telefonu odbiorcy** SMSa, natomiast w pierwszym wierszu **hasło** zdefiniowane w czasie dołączania adresu e-mail. **Treść wiadomości**, która ma być wysłana jako SMS powinna zajmować kolejne wiersze.


Należy pamiętać, aby numer telefonu podawać w postaci międzynarodowej (z kodem kraju na początku), np. 48601234567.



Po otrzymaniu wiadomości e-mail przez nasz serwer SMS i jej przetworzeniu, zostanie wysłany **raport zwrotny** na Państwa e-mail (jeżeli opcja ta została zaznaczona w formularzu w czasie dowiązywania adresu e-mail do Państwa konta w Bramce SMS).

3.2. II sposób – dynamiczne adresy e-mail

Z dowiązanego adresu e-mail należy wysłać wiadomość na adres nr_telefonu@gate.gsmervice.pl, gdzie „nr_telefonu” to numer telefonu odbiorcy wiadomości SMS. Należy pamiętać, aby podawać zawsze numer telefonu w postaci międzynarodowej (z kodem kraju), np. 48601234567@gate.gsmervice.pl. W pierwszym wierszu należy wpisać **hasło** zdefiniowane w czasie dowiązywania adresu e-mail. **Treść wiadomości**, która ma być wysłana jako SMS powinna zajmować kolejne wiersze. Temat wiadomości może być w tym przypadku dowolny.




W tym wariancie można podać wiele adresów e-mail, umożliwiając tym samym rozesłanie tej samej wiadomości do kilku odbiorców jednocześnie.

4. Definiowanie zawartości Pola Nadawcy

Pole nadawcy jest to numer lub nazwa nadawcy SMSa, która wyświetla się na telefonie odbiorcy w polu „od”. Z uwagi na konieczność zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa oraz konieczność ograniczenia potencjalnych nadużyć niezbędne jest uprzednie zdefiniowanie oraz zweryfikowanie zawartości pola nadawcy, które można będzie wykorzystać podczas wysyłania wiadomości SMS.

W tym celu należy zalogować się na konto bramki w serwisie GSMService.pl, a następnie wybrać z lewego menu (sekcja „MENU GŁÓWNE”) opcję „Edycja **pola nadawcy**”.



W formularzu można wpisać zarówno **numer telefonu**, jak i **tekst alfanumeryczny**, który chcesz wykorzystać w polu nadawcy. Tekst alfanumeryczny może zawierać maksymalnie 11 znaków, w tym małe i duże litery od A do Z, cyfry od 1 do 9 oraz znak spacji. Pozostałe znaki nie są akceptowane.

Tekst alfanumeryczny po zweryfikowaniu przez operatora Bramki SMS zostanie przypisany do Twojego konta i będziesz mógł go używać **w polu nadawcy** podczas wysyłania wiadomości SMS. W przypadku, gdy wprowadzisz do formularza numer telefonu, otrzymasz na ekranie wskazówki, w jaki sposób go zweryfikować.

Każdy użytkownik Bramki SMS może zdefiniować **dowolną ilość** pól nadawcy. W przypadku, gdy wysyłając wiadomość SMS użyjesz niezdefiniowane uprzednio pole nadawcy, wiadomość zostanie wysłana z polem nadawcy ustawionym domyślnie na „**Bramka SMS**”.

5. Dodatkowe informacje i kontakt

Odpowiedzi na wszelkie pytania oraz dodatkowe informacje uzyskać można kontaktując się z nami:

INTERMEDIA

www: <http://www.gsmervice.pl>
e-mail: bramka@gsmervice.pl
fax.: +48 13 49 27 060



Aktualne informacje znaleźć można pod adresem <http://bramka.gsmervice.pl/email2sms.php>.